

Como usar o Menu de Gerenciamento das VMs

20/05/2024 15:52:52

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	InterNuvem	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Seg 19 Dez 16:27:20 2016 (America/Sao_Paulo)

Palavras-chave

gerenciamento VM interNuvem nuvem USP

Dúvida (ou problema) (público)

Como usar o Menu de Gerenciamento das VMs

Resposta (ou solução) (público)

Para efetuar ações em uma VM, podemos utilizar as opções do Menu de Gerenciamento, localizado na aba "Detalhes" após selecionarmos uma máquina virtual.

OBS: Algumas opções são exibidas dependendo do estado da máquina (iniciada ou parada).

Opções - VM Iniciada

Opções - VM Parada

1. PARAR INSTÂNCIA:

- parar (Stop) uma VM.
- Ao selecionar este item, será exibida uma janela de confirmação, permitindo escolher a opção "Forçar Parada".
- Selecione apenas se for extremamente necessário (p. ex: se a VM não estiver concluindo o processo de desligamento).

2. REINICIAR VM:

- reinicializa uma VM (Stop e Start)

3. FAZER SNAPSHOT DA VM:

- realiza o snapshot do disco raiz da VM.

4. APAGAR INSTÂNCIA:

- exclui a instância.

ATENÇÃO: ao clicar nessa opção, uma janela de confirmação será exibida. Nessa janela, também aparecerá uma opção denominada de "Eliminar?". Se essa opção for marcada, a VM será permanentemente excluída sem qualquer possibilidade de recuperação.

Caso contrário, ela será destruída, mas poderá ser recuperada em um período pré-definido de 24 horas.

Após esse período, não será mais possível recuperá-la.

5. REINSTALAR VM:

- restaura a VM para configurações iniciais com base no template escolhido no momento da sua criação.

6. ANEXAR ISO:

- permite anexar imagens de discos (ISO) à VM. É necessário ter efetuado o upload anteriormente.

7. RECUPERAR SENHA:

- permite recuperar a senha de root/Administrador de uma VM. A nova senha será exibida na tela.

8. ALTERAR OFERTA DE SERVIÇO:

- permite alterar a oferta de serviço de hardware (CPU e Memória) de uma VM.

9. EXIBIR CONSOLE:

- exibe o console da VM para interação. Recomendamos o uso de um cliente SSH/RDP para acesso remoto.

10. INICIAR INSTÂNCIA:

- inicia (Start) uma VM.

11. ALTERAR AFINIDADE:

- permite alterar grupos de afinidade, se houver.

12. EDITAR:

- permite alterar opções básicas da VM (nome de exibição, tipo de SO, etc).

ATENÇÃO: o campo "Tipo de SO" trata-se de um metadado, ou seja, necessário para a correta execução da VM de acordo com o template/iso escolhido no momento da criação da VM.

A incorreta alteração desse campo pode tornar sua VM inacessível.

13. ATRIBUIR INSTÂNCIA PARA OUTRA CONTA:

- permite transferir a gerência da VM para outra conta da Nuvem.

ATENÇÃO: Essa outra conta deve pertencer ao seu domínio.